

WINDOWS SERVER 2016 ÜZERİNDE ACTIVE DIRECTORY KURULUMU VE POLICY OLUŞTURMA

HAZIRLAYAN: MERVE KAYA

İçindekiler

DC, DNS VE DHCP NEDİR?	3
Dhcp'nin Bileşenleri Nelerdir?	4
Dhep Nasıl Çalışır?	4
Active Directory Nedir?	5
Windows Server 2016 Üzerinde Active Directory Kurulumu ve Policy Uygulaması	5
WINDOWS SERVER 2016 İLE GROUP POLICY OLUŞTURMA	14
PASSWORD POLICY	20
NETWORK POLICY VE ACCESS SERVICES	22
AUDIT POLICY	32
GPO ile CMD Komut Yazmasını Engellemek	34

DC, DNS VE DHCP NEDİR?

Domain Controller (DC), başka bir ifadeyle Etki Alanı Yöneticisi, şirket yapısındaki bilgisayar ağlarının, bilgisayar sistemlerinin çatısını oluşturmaktır. Bu çatıyı kurabilmek için; Server (sunucu) bilgisayar dediğimiz bir makineye Windows Server ürünlerinden bir işletim sistemi kurarak, bu server bilgisayarı Domain Controller (DC) olarak yapılandırıp, bilgisayar sistemlerinin çatısını oluşturur, tüm bilgisayar sistemlerini bu Domain Controller (DC) üzerinden yönetebiliriz.

Domain Controller ile tüm sistemin tek noktadan yönetiminin bazı avantajları bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

- Domain içerisindeki her Object'in (nesne) bilgileri **Active Directory Database**'de depolanabilir.
- Global katalog sayesinde tüm Domain yapısının bilgisi kendi bünyesinde barındırılır.
- Active Directory Users and Computers ile tüm kullanıcı ve bilgisayar hesapları tek merkezden yönetilir.
- Client (istemci) bilgisayarlardan gelen tüm isteklere cevap vererek, gerekli yönlendirmeleri yapar, **Logon** trafiğini yönetir.
- Her bir site'a kurulacak Additional Domain Controller sayesinde Active Directory Sites and Services ile Logon işlemleri sadece ilgili site üzerinden yapılarak performans sağlanır.
- **Group Policy** sayesinde Domain içerisinde güvenlik ilkeleri oluşturularak, güvenlik sağlanır.
- **DNS Server** sayesinde Domain ortamındaki Host Name-IP, IP-HOST NAME çözümlemeleri yapılarak daya iyi bir performanslı iletişim sağlanmış olur.
- **DHCP Server** sayesinde Network ortamındaki tüm bilgisayarların IP adresleri tek merkezden yönetilir.
- İki çeşit DC yapısı bulunmaktadır. Bunlar; **Primary Domain Controller (Birincil Etki Alanı Yöneticisi)** ve **Additional Domain Controller (Ek Etki Alanı Yöneticisi)**'dır.

DNS (**Domain Name System**), 256 karaktere kadar büyüyebilen host isimlerini IP'ye çevirmek için kullanılan bir sistemdir. Yani internet tarayıcının adres çubuğuna "www.mervekaya.com.tr" girmek istenilen sitenin gerçekte bulunan-ikamet ettiği IP adresine çeviren ve internette hızlı gezinmeyi sağlayan faydalı bir sistemdir. Bizim "www.mervekaya.com.tr" olarak girdiğimiz adresi sunucuda bulunduğu IP adresine yönlendirir. Bu şekilde hafızamızda çok daha kolay bir şekilde tutulabilir.

DHCP (**Dynamic Host Configuration Protocol**), ağdaki istemcilere otomatik olarak IP adresi atanmasını sağlar. Böylece IP adresleri merkezi bir yerden kontrol edilir, her bir istemciye tek tek IP bilgisi girilmesi engellenir.

Dhcp'nin Bileşenleri Nelerdir?

- 1- **Scope** (**kapsam**): Network ortamındaki istemcilere verilecek IP adresi aralığı ve kiralama süresi gibi bilgileri içerir.
- 2- **SuperScope (üst kapsam)**: SuperScope aynı fiziksel network'te bulunan birden çok mantıksal IP Network'ünü desteklerken kullanılabilecek kapsamların yönetimsel gruplandırmasıdır.
- 3- Exclusion Range (dışlama aralığı): Kapsamdaki Ip aralığı içinden başka bir IP aralığını dışlamak için kullanılır.Dışlama aralığındaki Ip adresleri network'teki hiçbir bilgisayara atanmaz.
- 4- Address Range (adres aralığı): DHCP kapsamında otomatik olarak IP atanabilecek IP adresleri havuzudur.
- 5- Lease (kiralama): DHCP sunucusu tarafından belirlenen ve istemci bilgisayarın kendisi için atanan IP adreslerini kullanabileceği süredir. Default gelen süre : 8 gün'dür.
- 6- **Reservation(rezervasyon):** DHCP sunucusu tarafından kalıcı bir IP adresi atanmak istendiği zaman rezervasyon işlemi kullanılır. Rezervasyon cihazın her zaman aynı IP adresi almasını sağlar.
- 7- **Scope Options:** IP adresi ve SubnetMask değerinin dışındaki TCP/IP yapılandırma bilgisidir.Network'teki Router veya DNS Server'ın bilgileri gibi.
- 8- **DHCP Relay Agent:** Kendi segmentinde DHCP sunucusu bulunmayan istemcilerin IP almasını sağlar.

Dhcp Nasıl Çalışır?

- 1- **DHCP Discover** (**IP kiralama isteği):** İstemci DHCP sunucusunun etkin olduğu network'te Ip adresi alacaksa, önce DHCP Discover mesajını broadcast yoluyla network'te yayınlar. Bu mesajın içine kendi fiziksel (MAC) adresini ekler.
- 2- DHCP Offer (IP kiralama teklifi): DHCP sunucusu istemcinin yayınladığı DHCP Offer mesajını yakalar ve istemci bilgisayara kendi veritabanındaki ilk uygun Ip adresini önermek için yine Broadcast yoluyla DHCP OFFER mesajın yayınlar.Bu mesaj broadcast yoluyla yollandığı için tüm bilgisayarlara iletilir.Fakat mesajın içine istemcinin mac adresi eklendiği için olası karışıklık engellenir.

- 3- **DHCP Request (Kiralanacak IP seçimi):** İstemci DHCP sunucusunun yolladığı öneri mesajını alır ve tekrar sunucuya IP adresini istediğini DHCP Request mesajını Broadcast yoluyla yayınlar.Bu sefer istemci mesajın içine DHCP sunucusunun fiziksel Mac adresini ekler.
- 4-**DHCP** Acknowledgement (Ip kiralama onayı): DHCP sunucusu istemciden gelen istek mesajını kabul ettiğini belirten bir DHCP ACK mesajını yine broadcast yoluyla yayınlar ve istemci IP adresini edinmiş olur.


Active Directory Nedir?

Active Directory, Microsoft tarafından özellikle Windows Server ve Client bilgisayar sistemleri için tasarlanmış olan içerisinde sunucu, client bilgisayar, kullanıcı ve yazıcı gibi bilgileri tutan bir dizin servistir. Verileri tuttuğu için aynı zamanda bir veritabanıdır. Bu servis içerisinde yer alan Group Policy yönetim aracı ile çeşitli kısıtlamalar yapabilir veya tek bir noktadan istediğimiz uygulamanın dağıtımını gerçekleştirebiliriz. Kaynakların kontrolü ve yönetiminin merkezileştirilmesi açısından büyük kolaylık sağladığı için çok tercih edilen bir servistir.


Windows Server 2016 Üzerinde Active Directory Kurulumu ve Policy Uygulaması

1- Active Directory kurulumundan önce server adı (Host Name) tanımlamalıdır. Burada anlamlı bir isim tanımlamak hatırlamamız açısından faydalı olacaktır.


2- Windows Server TCP/IP ayarları statik olarak ayarlanmalıdır. Eğer dinamik bir IP yapılandırması yapılırsa, kurulum esnasında IP'yi statik yapıya geçirmemiz için uyarı verilecektir.




3- Domain kurulumunu tamamladıktan sonra, DNS üzerinde SRV kayıtlarının sorunsuz oluşturulabilmesi için TCP/IP üzerinde DNS sekmesinde Register this connection's addresses in DNS işaretli olmalıdır.




4- Server Manage'da Manage menüsünden Add Roles and Features seçeneğini seçerek Active Directory Domain Service yüklenir.




5- Server Selection alanında AD'nin hangi Server'a kurulacağı seçilir.




6- Server Roles alanında Active Directory Domain Services'i ve DNS'i işaretliyoruz. Bir sonraki ekranda ADD Features seçeneğini işaretleyerek gerekli kurulumları yapıyoruz işleme devam ediyoruz.




7- Confirmation alanında kurulum yapacağımız rol ve Feature bilgileri yer alıyor. Burada install butonunu tıklayarak Active Directory Domain Service, DNS Server Rol ve Feature yükleme işlemine başlıyoruz.




8- Results alanında yüklemenin başarıyla tamamlandığı bilgisi yer alır.




9- Şimdi sıra Primary Domain Controller Kurulumu oluşturmaya geldi. Bunun için Notification (Bayrak Simgesi) üzerinde Promote this server to a domain controller seçeneğine tıklıyoruz. Add the forest işaretlendikten sonra gerekli diğer adımlar yapılır.




Burada işlemin başında tanımladığımız Host Name ile NetBIOS name aynı olmamalıdır. Çünkü NetBIOS tek olmak zorundadır.




10- Paths alanında Active Directory'nin kurulacağı klasörler belirlenir. Burada Sysvol klasörü önemlidir çünkü Group Policy ayarları bu klasörün içerisindedir.




11- Results alanında yükleme işlemleri tamamlandıktan sonra Windows Server 2016 işletim sistemi restart edecektir. Kurulum başarıyla tamamlanmıştır. Daha sonra Domain Admin hesabıyla Domain ortamına giriş yapıyoruz.



Sistem detayları penceresinde Domain kısmına oluşturduğum mervekaya.local Domain bilgisinin ve oluşturduğum Host Name'in geldiğini görüyoruz.



12- Active Directory Domain ortamının kurulumundan sonra, Active Directory Users and Computers'a bakarak AD ortamının sağlıklı bir şekilde çalıştığını görebiliriz.



Windows Server 2016 Active Directory Domain Controller Kurulumu başarıyla tamamlanmıştır. Şimdi sıradaki işlem ise grup policy oluşturmaktır.

WINDOWS SERVER 2016 İLE GROUP POLICY OLUŞTURMA


GPO(Group Policy), Active Directory ile birlikte gelen bir özelliktir. DC server üzerinden güvenlik ayarları, kısıtlamalar, standart konfigürasyonlar, yazılım dağıtımı gibi işlemleri yapmamızı sağlayan bir merkezi yönetim protokolüdür. Bu protokol sites, OU, domainler üzerinde bulunan bütün kullanıcı ve cihazlara uygulanabilir.


GPO iki bölümden oluşur ve iki farklı şekilde uygulanır. Bunlar;

- Computer Configuration
- User Configuration' dır.


Oluştuğumuz AD üzerinde grup policy tanımlayalım.


1- Öncelikle Server Manager > Tools > Group Policy Management ekranına gidilir ve daha sonra policy üzerinde sağ click ile edit seçilir.






2- Drive Map ikonu üzerinde sağ tıklayarak Mapped Drive kısmına tıklanır ve daha sonra Map Sürücüsü olarak kullanılacak olan klasör oluşturulur. Bu klasöre öncelikle paylaşım vermemiz gerekmektedir.





İzinler aşağıdaki gibidir.



3- Policy ekranındaki alanları açıklamak gerekirse şöyledir;

Action: Action kısmında Create, Update, Replace ve Delete seçenekleri yer almaktadır. Replace ve Update seçeneklerini genelde tercih sebebi olmaktadır. Eğer burada atanacak olan sürücü harfi kullanıcı tarafından kullanımda ise, buradan gerçekleştireceğiniz ayarla değiştirmek istememiz durumunda, Replace seçeneği en uygun olan seçenektir. Bu şekilde buradan seçtiğimiz sürücü harfi client tarafında sadece bizin buradan gönderdiğiniz //Server/share paylaşımı için kullanılıp, başka bir paylaşımı için kullanılamayacaktır. Client bunu başka bir paylaşımı için kullanıyor olsa da, bizim buradan gösterdiğiniz paylaşıma göre ayarlanacaktır. Lab ortamında olduğumuz için update seçeneğini seçiyoruz.

Location: Bu alanda map sürücüsünün bağlanacak olduğu klasörün yolu gösterilmektedir.

Reconnect: Kullanıcı üzerinden paylaşım yapan Server üzerindeki bir paylaşım klasörüne sağ tıkladığında Map network drive... çıkar ve kullanıcı buradan ilgili paylaşım klasörünü Map edebilir.


Label as: Metin kutusuna bu paylaşımın kullanıcının Bilgisayarım (Computer) ekranında bu ağ sürücüsünün görünecek olan adını belirtebilirsiniz. Örneğin, Muhasebe Dokumanları gibi.

Use first available, starting at: Bu seçim ile kullanıcıların tamamında standart bir sürücü ismi ataması yapılabilir.


Use: Bu seçeneğin seçilmesi durumunda ise kullanıcılarda uygun olan bir harf sürücü ismi olarak atanır.

Connect as (optional): Bu ayarların etkin edilmesi durumunda kullanıcıya tanımlanacak map sürücüye farklı bir hesap ile bağlanma işlemi sağlanabilir.


Hide/Show this drive: Kullanıcıya map sürücü olarak atanan sürücünün gözükmemesi isteniyor ise Hide Show drive, gözükmesi isteniyor ise Show this drive seçimi yapılır.




4- Map sürücü oluşturma işlemini Security Group bazında yapacağımız için bu seçeneği tıklayalım.



5- Grup ayarları tamamlandıktan sonra ayarların kullanıcı tarafında etkin olmasını tetikleyip sonucu görmek için bir kullanıcı üzerinde gpupdate /force komutunu cmd konsolu üzerinden çalıştırılır.




6- Açık olan kullanıcı oturumunu kapatıp tekrar oturumu açıyoruz.



Tanımlanan Z:\ sürücü üzerinde gruba gerekli izinleri verdiğimiz için klasör oluşturma gibi işlemler yapabileceğiz.


PASSWORD POLICY

İlk olarak Server Manager'da, Group Policy Management açılır ve aşağıdaki adımlar izlenir.




Password Policy ekranın gereken tüm ayarlar bulunur. Gereksinime göre bu ayarları istediğimiz gibi yapabiliriz.

Daha sonra sonucu görmek için aşağıdaki gibi gpresult /r komutu çalıştırırız.




NETWORK POLICY VE ACCESS SERVICES

Windows Server Manager üzerinden aşağıdaki role yüklemesini yapıyoruz.





Server Manager >Tools > Network Policy Server yolunu izliyoruz.




İlk olarak NPS sunucusunu bir RADIUS Server olarak yapılandıracağız bu adımları görelim. Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) Server, temel olarak RADIUS Client olarak adlandırılan Wireless Access Point, Akıllı Switchler, dial-up vpn server ve benzeri istemcilerden gelen kimlik doğrulama ve kimlik yetkilendirme isteklerine cevap vermektedir. NPS sunucusunu da bir RADIUS Server olarak yapılandırabiliriz.


NPS için yetkilendirme işlemlerini yapalım.









Accounting configure ayarları yapılır.




Aynı bölümde bir alt seçenek olan RADIUS client bölümünde yeni bir istemci ekliyoruz.







NPS tarafı şimdilik hazır. Sıra VPN Server kurulumunda.





Aşağıdaki gibi uyarı gelecektir. Open the Getting Started Wizard'a tıklayarak gerekli ayarlamaları yapılır.




Daha sonra Network Policy'leri Disable ediyoruz ve yeni bir policy oluşturuyoruz.









Son adım ise artık istemci bilgisayar üzerinden VPN yapmak.






2 items 1 item selected

Mevcut policy özelliklerinden duruma geliyoruz. Ardından oluşturduğumuz Group Policy ekleyerek erişimi kısıtlamış olduk. Sadece bu grup üyeleri erişebileceklerdir.









AUDIT POLICY


Audit policy, oturum açtığında veya kullanıcının oturum açtığı yerden ve ayrıca o bilgisayarda meydana gelen her türlü olay hakkında bilgi verir. Denetim ilkesini yapılandırarak, tüm bu bilgileri alabiliriz.





Audit account logon events properties ve diğer seçeneklere aşağıdaki işlem uygulanır.





GPO ile CMD Komut Yazmasını Engellemek














```
Administrator: Command Prompt

Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Micro oft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>gpupdate/force
Updating policy...

Computer Policy update has completed successfully.

User Policy update has completed successfully.
```

Konsol üzerinden gpupdate/force komutunu çalıştırdık ve policy'nin başarıyla uygulandığını gördük. Artık sadece tanımladığımız Group Policy üyeleri konsolu çalıştırabileceklerdir.

KAYNAKLAR

- 1- https://www.firatboyan.com/windows-server-2016-active-directory-domain-controller-kurulumu.aspx
- 2- https://www.cozumpark.com/windows-server-2016-gpo-group-policy-ile-map-drive/
- 3- http://ramazanaltinata.blogspot.com/2015/11/active-directory-gpogroup-policy-nedir.html
- 4- http://www.cyberoam.org/dhcp-nedir-nasil-calisir.html#:~:text=DHCP%20(Dinamik%20Host%20Yap%C4%B1land%C4%B1rma%20Protokol%C3%BC,tek%20IP%20bilgisi%20girilmesi%20engellenir.
- 5- https://www.firatboyan.com/domain-controller-nedir.aspx
- 6- https://hakansoylemez.com/active-directory-nedir/
- 7- https://ttnetdc.net/knowledgebase/80/DNS-Domain-Name-System-Nedir-.html
- 8- http://www.serhatakinci.com/index.php/windows-server-2016-tp2-kurulumu-nasil-yapilir.html
- 9- https://www.hakanuzuner.com/network-policy-and-access-services-npas-radius-server-kurulumu-ve-yapilandirma/
- 10- https://www.wikigain.com/configuring-audit-policy-in-windows-server-2016/
- 11- https://cankarapinar.wordpress.com/2019/05/07/gpo-ile-cmd-komut-yazmasini-engellemek/